









# Обновление системы «АвтоДилер»



## Обновление системы «АвтоДилер»

Эта презентация поможет Вам быстро обновить систему для более эффективной работы.

Все обновления в программе «АвтоДилер» выполняет «**Менеджер обновлений**». При включении соответствующей настройки в меню «Параметры» , «Менеджер обновлений» будет автоматически проверять наличие новой версии и исправлений при запуске программы.



Чтобы запустить «Менеджер обновлений», выберите вкладку «Система», нажмите кнопку «Обновление...».

Чтобы проверить соответствие Вашей программы последним обновлениям, просто нажмите «**Проверить**» в верхнем правом углу окна «Менеджера лицензий». Система покажет, что именно следует обновить, насколько важно обновление, покажет размер файла обновления.

Чтобы выбрать скачанный файл для обновления, нажмите «**Файл**» и укажите путь к файлу.

## Обновление на новую версию

В системе «АвтоДилер» предусмотрено два вида обновлений: обновление **на новую версию** и обновление **в рамках текущей версии**.

Ниже описано, как произвести обновление на новую версию **вручную**. После скачивания указанных файлов, внимательно следуйте вложенным в них инструкциям.

### Обновление на новую версию


Если версия Вашей программы **ниже версии 4.4.2**, то Вам следует:

- 1) обновиться **до версии 4.4.2**. Для этого с нашего скачайте файл «[Кумулятивное обновление 1.x, 2.x, 3.x, 4.x -> 4.4.2](#)» (~ 66,9 Mb).
- 2) обновиться **до версии 5.0**. Скачайте с сайта файл «[Мастер обновлений 4.4.2 -> 5.0](#)» (~ 179 Mb).
- 3) обновиться **до последней версии**. Скачайте с сайта файл «[Кумулятивное обновление 5.x -> 5.?](#)» (~ 83,0 Mb).

Соответственно, если версия Вашей программы 4.4.2 , то обновление производится с пункта №2. Если версия программы 5.0 и выше, то нужно выполнить только пункт №3.

## Обновление в рамках текущей версии


В рамках текущей версии возможны обновления для базы данных, а также, например, отчетных форм. Эти обновления также можно произвести с помощью «Менеджера обновлений».



### Перед началом процесса обновления:

- Завершите работу с системой «АвтоДилер» (система должна быть закрыта на всех рабочих станциях в сети).
- Для запуска процесса обновления необходимо наличие прав администратора.
- Для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 2008 - запуск через контекстное меню "Запуск от имени администратора».

Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас возникли вопросы или предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:



## **Компания «АвтоДилер»**

[www.autodealer.ru](http://www.autodealer.ru)

## **Служба технической поддержки:**

[support@autodealer.ru](mailto:support@autodealer.ru)

## **Отделы продаж:**

(343) 237-23-19    Екатеринбург  
(495) 988-26-07    Москва  
(812) 716-48-88    Санкт-Петербург

[sales@autodealer.ru](mailto:sales@autodealer.ru)

